

AndroidでのWi-Fi接続設定(Android 10.0～) ①

【ご注意ください】


- ・無線機(ルーター)をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。
- ・無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用ができない場合もあります。
- ・Androidの各バージョン・機種によって操作方法が若干変わる可能性があります。

■AndroidのWi-Fi接続 設定画面



- ① TOP画面で「メニューキー」を押した後「設定」をタップします。
- ② 「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」をタップします。
- ③ 「Wi-Fi」を「ON」に切り替えます。
- ④ 接続する無線機の名前(SSID)が表示されます。Wi-Fiで利用するSSIDをタップします。SSIDは、無線機本体やセットアップカードに記載されています。

※ 表示されるSSID一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。誤って他のSSIDと接続しても、インターネットに繋がらないので、SSIDの接続間違いにはお気をつけ下さい。




- ⑤ パスワードを入力します。パスワードは、無線機本体やセットアップカードに記載されている「暗号化キー」や「Key」です。セキュリティキーは各無線機によって変わりますので、確認後に大文字小文字に気をつけて入力してください。

※ [パスワードを表示する] に [チェック] を入れると入力内容が表示されます。

- ⑥ 「詳細オプション」をタップします。

AndroidでのWi-Fi接続設定(Android 10.0～) ②



⑦ 従量制：「自動的に検出」

⑧ プロキシ：「設定しない」

⑨ 「IP設定」をタップし、「固定」に切り替えます。

※

「固定」が表示されない場合は、「静的」もしくは「手動」をタップします。端末がkindleシリーズの場合は、「スタティック」をタップします。

⑩ プライバシー：「ランダムなMACを使用する(デフォルト設定)」

— 「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙をご用意下さい。 —



⑪ IPアドレス：用紙のIPアドレスを入力

⑫ ゲートウェイ：用紙のゲートウェイを入力

⑬ ネットワークプレフィックス長：用紙でサブネットマスクを確認し下表を参照して入力

サブネットマスク		ネットワークプレフィックス長
255.0.0.0	→	8
255.255.0.0	→	16

⑭ DNS 1：用紙のプライマリDNSを入力

⑮ DNS 2：用紙のセカンダリDNSを入力

⑯ 入力が終われば設定は完了です。「接続」をタップして前の画面に戻り、ブラウザなどで接続を確認してください。

※

「接続」がない場合は、「保存」をタップします。

弊社では、原則としてモデム、スプリッターなど提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続について動作保証を行っておりません。
本編は、理解あるユーザーがより任意の環境でご利用いただく上でのヒントとして掲載しております。

より具体的な機器本体の設定方法、使用方法については、提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続にお問い合わせ下さい。