

Mac メール 設定変更－①

※お手元に「接続案内」の用紙をご用意下さい。



1. Mailを起動します。


2. 「メール」より「環境設定」を選択します。



3. 「アカウント」から設定するアカウントをクリックし、「アカウント情報」を選択して下さい。

メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除は「すぐに」をクリックして下さい。

「すぐに」にすることによりサーバにメールが貯まることなくります。（詳細は※1）



4. 「サーバ設定」を選択して下さい。

受信用メールサーバ (POP)


送信用メールサーバ (SMTP)

それぞれの「接続設定を自動的に管理」のチェックを外して下さい。



Mac メール 設定変更－②

5. 「接続設定を自動的に管理」の下に項目が増えます。
ポート：「110」に変更して下さい。
「TLS/SSLを使用」のチェックを外して下さい。
認証：「パスワード」になっていることを確認して下さい。
「POPの詳細設定」をクリックして下さい。



受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: []

パスワード: []

ホスト名: []


接続設定を自動的に管理

ポート: 110 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

6. 「セキュリティ保護されていない認証を許可」にチェックを入れて下さい。
「OK」をクリックして下さい。




TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可

OK

7. 「接続設定を自動的に管理」の下に項目が増えます。
ポート：「587」に変更して下さい。
「TLS/SSLを使用」のチェックを外して下さい。
認証：「パスワード」になっていることを確認して下さい。



送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: [] (オフライン)

ユーザ名: []

パスワード: []

ホスト名: []

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

8. 送信用メールサーバ(SMTP)の「アカウント」の部分をクリックして表示されたプルダウンメニューから、「SMTPサーバリストを編集...」をクリックして下さい。



送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: [] (オフライン)

ユーザ名: なし

パスワード: [] (オフライン)

ホスト名: SMTPサーバリストを編集...


Mac メール 設定変更－③

9. 表示された画面のタブの中の「詳細」をクリックして下さい。

TLS証明書：「なし」になっていることを確認して下さい。

「セキュリティ保護されていない認証を許可」にチェックを入れて下さい。

「OK」をクリックして下さい。



10. 設定は以上となります。

画面左上の、赤い丸の「閉じる」ボタンで閉じて下さい。

設定の変更内容のメッセージが表示されましたら、「保存」をクリックして下さい。



11. 保存後、メールソフトを「メール」から「メールを終了」をクリックして下さい。

改めてメールソフトを起動してメールの送受信のご確認をお願いいたします。



※1. 「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」について－

メールが貯まって受信出来なくなるトラブルを避けるため、短期間の設定で削除される事を推奨しておりますが、他の端末（スマートフォン等）で同じメールを受信されたい場合は、ご都合に合わせて設定して下さい。