

iOS(iPhone/iPad) メール新規設定 - ①

※お手元に「お客様設定情報」と「ヨモギーワールドの接続案内」の用紙をご用意下さい。

①ホーム画面の「設定」をタップします。




パスワードとアカウント

「パスワードとアカウント」

アカウントを追加

「アカウントを追加」



「その他」をタップ

②



「メールアカウントを追加」をタップ

③



下記を入力します。

名前	任意の名前 ※メール送信時に相手に通知される名前
メール	メールアドレス ※「お客様設定情報」
パスワード	パスワード ※「お客様設定情報」
説明	メールアカウントの説明 ※任意で決めてください。

入力したら「次へ」をタップします。

「POP」

④「POP」を選択し、下記を入力します。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 USER

メール *****@yomogi.or.jp

説明 *****@yomogi.or.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mail.yomogi.jp

ユーザ名 USER

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 mail.yomogi.jp


ユーザ名 USER

パスワード

受信メールサーバ	
ホスト名	受信メールサーバー ※ 接続案内 例 (mail.yomogi.jp)
ユーザ名	お客様ユーザーID ※ お客様設定情報
パスワード	パスワード ※ お客様設定情報
送信メールサーバ	
ホスト名	送信メールサーバー ※ 接続案内 例 (mail.yomogi.jp)
ユーザ名	お客様ユーザーID ※ お客様設定情報
パスワード	パスワード ※ お客様設定情報

入力したら「保存」をタップします。

⑤



検証中の画面になりしばらく時間がかかります。

↓

エラーが出たら、「OK」をタップ

↓

もう一度「保存」をタップ

↓

「このアカウントは、メールの送信または受信ができないようです。それでも保存しますか？」

↓

「保存」をタップします。

⑥



「パスワードとアカウント」の画面に戻ります。

設定したアカウント (yomogi.or.jp) をタップします。

iOS(iPhone/iPad) メール新規設定 - ②

⑦

送信メールサーバの「SMTP」をタップします。

⑧

プライマリサーバのサーバー名：
mail.yomogi.jp
をタップします。

⑨

送信メールサーバ欄：

SSLを使用	オフ ☐
認証	パスワード
サーバポート	587

上記を確認し、「完了」をタップします。違っている場合は、変更して下さい。

⑩

「SMTP」の画面に戻ったら、左上の<戻るをタップします。

⑪

「詳細」をタップします。

⑫「受信設定」を確認します。

SSLを使用	オフ ☐
認証	パスワード
サーバから削除	しない
サーバポート	110

※ iPhoneで受信したメールを自宅のパソコン等でも受信したい場合は、「サーバから削除」欄で「しない」をお選びます。
※ 他の端末で受信されない場合は「サーバから削除」欄で「する」をお選びください。メールサーバにメールが溜まらない設定となります。



左上の戻るをタップします。

⑬

右上の「完了」をタップします。

設定は以上です。

自分宛てにメールを送り送受信が出来れば完了です。