

Mac メール 新規設定 - ①

※お手元に「お客様設定情報」と「接続案内」の用紙をご用意下さい。



1. Mailを起動します。

2. 「メール」より「環境設定」を選択します。



3. 「アカウント」の中の「+」をクリックします。



4. 「その他のメールアカウント」を選択して「続ける」をクリックします。



5. 「名前」、「メールアドレス」

「パスワード」を入力します。

名前欄に入力したものがメールの送信先にて、
差出人名として表示されます。

「お客様設定情報」にあるメールアドレスと
パスワードを入力し、

「サインイン」をクリックして下さい。



Mac メール 新規設定 - ②

6. 「ユーザ名」: IDのみ入力してください。

アカウントの種類は「POP」を選択して下さい。

受信用メールサーバー: 「接続案内」に同じ

送信用メールサーバー: //

「アカウント名またはパスワードを確認できません」



というメッセージが表示されますが、

「サインイン」をクリックして下さい。



7. メッセージが表示されますが

「続ける」をクリックして下さい。



8. 入力画面に戻るので、「次へ」を

クリックして下さい。



9. メールアカウントが登録されます。

「アカウント」から設定するアカウントを選択し、

「アカウント情報」を選択して下さい。

メッセージ受信後にメッセージのコピーを

サーバから削除は「すぐに」を

クリックして下さい。

「すぐに」にすることによりサーバにメールが

貯まることなくなくなります。(詳細は※1)



Mac メール 新規設定 - ③

10. 「サーバー設定」を選択して下さい。

受信用メールサーバ (POP)

送信用メールサーバ (SMTP)

それぞれの「接続設定を自動的に管理」の
チェックを外して下さい。



11. 「接続設定を自動的に管理」の下に

項目が増えます。


ポート: 「110」に変更して下さい。

「TLS/SSLを使用」のチェックを

外して下さい。


認証: 「パスワード」になっていることを
確認して下さい。

「POPの詳細設定」をクリックして下さい。



12. 「セキュリティ保護されていない認証を許可」に
チェックを入れて下さい。

「OK」をクリックして下さい。



13. 「接続設定を自動的に管理」の下に


項目が増えます。

ポート: 「587」に変更して下さい。

「TLS/SSLを使用」のチェックを

外して下さい。

認証: 「パスワード」になっていることを
確認して下さい。



Mac メール 新規設定－④

1 4. 送信用メールサーバ(SMTP)の「アカウント」の部分をクリックして表示されたプルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックして下さい。




1 5. 表示された画面のタブの中の「詳細」を選択して下さい。
TLS証明書：「なし」になっていることを確認して下さい。
「セキュリティ保護されていない認証を許可」にチェックを入れて下さい。
「OK」をクリックして下さい。



1 6. 設定は以上となります。
画面左上の、赤い丸の「閉じる」ボタンで閉じて下さい。
設定の変更内容のメッセージが表示されましたら、「保存」をクリックして下さい。



1 7. 保存後、メールソフトを「メール」から「メールを終了」をクリックして下さい。
改めてメールソフトを起動してメールの送受信のご確認をお願いいたします。



※1. 「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」について
メールが貯まって受信出来なくなるトラブルを避けるため、短期間の設定で削除される事を推奨しておりますが、他の端末（スマートフォン等）で同じメールを受信されたい場合は、ご都合に合わせて設定して下さい。