

# Windows メール設定 Outlook 2024 新規設定 - ①

※お手元に「お客様設定情報」と「接続案内」の用紙をご用意下さい。

1. Outlook 2024を起動します。




2. メールアドレスを入力します。

3. 「詳細オプション」をクリックします。  
「自分で自分のアカウントを手動で設定」  
にチェックを入れ、  
「接続」をクリックします。



4. 「POP」を選択します。



— お手元の「接続案内」をご参照の上、各項目をご確認下さい —

5. 受信メールサーバー：「接続案内」に同じ

送信メールサーバー： ”

※smtp.yomogi…のようになってしまう場合

もありますが、訂正下さい。

6. 送信ポート：25の場合は、587に

変更します。

7. 送信メールの項目：「セキュリティで

保護されたパスワード認証 (SPA)での

ログインが必要」にチェックを入れます。




# Windows メール設定 Outlook 2024 新規設定 - ②

8. 「お客様設定情報」にあるパスワードを入力し、「接続」をクリックします。



9. 「ユーザー名(U)」: IDのみにする  
@以降は消してください。  
「OK」をクリックします。



10. 「アカウントが正常に追加されました」と表示されたら、「完了」をクリックします。



※ 「問題が発生しました」と表示された場合は、「アカウント設定の変更」をクリックし、5. へ進んでください。

11. 「ファイル」をクリックしてください。




12. 「アカウント設定」をクリックし、「プロファイルの管理」を選択します。

13. 「このアプリがデバイスに変更を加える事を許可しますか?」と許可を求めて来た場合は、「はい」をクリックして下さい。



# Windows メール設定 Outlook 2024 新規設定 - ③


14. 「電子メールアカウント」を選択します。



15. 「名前」の欄で、メールアドレスを選択し「変更」をクリックしてください。




16. 「名前」：任意のものに変更相手に通知される名前です。お好きな名前へ変更できます。(漢字・カタカナ等・アルファベット)



17. 受信及び送信メールサーバー：「接続案内」の用紙をご参照の上、違っている場合は変更して下さい。

18. 右下「詳細設定」をクリックして下さい。

19. 表示された画面のタブの中の「詳細設定」をクリックします。



20. 「配信」の項目：「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外します。チェックを外す事でサーバーにメールが貯まることを防ぎます。

21. 「OK」をクリックします。

前の画面に戻ったら、「次へ」をクリックして下さい。

Microsoft Outlookからテストメールが届けば、設定は完了です。