

PS VitaのWi-Fi接続設定

このページでは…

PS VitaのWi-Fi(無線LAN)接続の設定方法についてご案内します。
無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用ができない場合もあります


PS Vita のWi-Fiの設定

■ PS Vita のWi-Fi接続 設定画面

【ご注意ください】

ヨモギワールドへの接続案内の用紙をお手元にご用意下さい。

Wi-Fiを使用する際にパソコンの電源を入れておくと、使用するユーザーIPが重複してしまいますのでパソコンの電源はお切り下さい。
(同一のユーザーIPは、同時に使用できません)。複数のユーザーIPをご希望の場合は弊社サポートまでご依頼下さい。


- ① PS VitaのHOME画面より  を選択し、「はじめる」-「ネットワーク」-「Wi-Fi設定」を選択します。




- ② アクセスポイントが検索されたらお持ちの無線機の名前(SSID)を選択します。 ※

- ③ 「パスワード」を求められたら無線機に記載されているセキュリティキーを正しく入力し、前の画面へ戻ります。


※ SSIDやセキュリティキーは無線機本体の側面や底面をご確認ください。「key」や「暗号化キー」と記載されている場合があります。



- ④ 画面が戻ったら、②で選択したSSIDを再度選択し、次の画面では「詳細設定」を選択します。




- ⑤ 「IPアドレス設定」を選択し、「手動」に切り替えます。



- ⑥ 「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」「プライマリDNS」「セカンダリDNS」の5項目を入力し、「プロキシサーバー」は「使用しない」を選択します。

※接続案内の用紙をご参照ください。



- ⑦ 設定は以上となりますので「OK」を選択後、「接続テスト」を行ってください。接続テストが成功すれば、設定は完了です。

弊社では、原則としてモデム、スプリッターなど提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続について動作保証を行っておりません。
本編は、理解あるユーザーがより任意の環境でご利用いただく上でのヒントとして掲載しております。

より具体的な機器本体の設定方法、使用方法については、弊社ではお応えしかねますので、各製品の該当窓口へお問い合わせ下さい。