

# Android メール新規設定(Gmailアプリ) - ①


※お手元に「お客様設定情報」と「接続案内」の用紙をご用意下さい。



① Gmailアプリを起動します。



② [=]をタップし「設定」を選択します。「設定画面」が表示されましたら、「アカウントを追加する」をタップします。



③ 「メールのセットアップ」が表示されましたら、「その他」をタップします。



④ 「メールアドレスの追加」が表示されましたら、設定する「メールアドレス」を入力後「次へ」をタップします。



⑤ アカウントの種類を選択する画面になりましたら、「個人用(POP3)」を選択します。



⑥ パスワード入力画面が表示されましたら、「お客様設定情報記載のパスワード」を入力後「次へ」をタップします。




## 「受信サーバーの設定」：

⑦ 各項目の入力を行い最後に「次へ」をタップします。

ユーザー名	お客様ユーザーID ※お客様設定情報
パスワード	パスワード ※お客様設定情報
サーバー	受信メールサーバー ※接続案内
サーバーからメールを削除	サーバーにメールのコピーを残すか ※任意で決めてください。

※ サーバーにコピーを置く設定にしますと他の端末でも同じメールを受け取ることができますが、メールが一杯になり受信ができなくなるトラブルを防ぐ為、たまに「削除する」に変更し送受信を掛けることをお勧めします。



⑧ 「証明書が無効です」が表示されましたら、「設定を編集」をタップします。

※この画面が表示されなかったら⑩へ



## 「受信サーバーの設定」：

⑨ 各項目の入力を行い最後に「次へ」をタップします。

ユーザー名	お客様ユーザーID ※お客様設定情報
パスワード	パスワード ※お客様設定情報
サーバー	受信メールサーバー ※接続案内
ポート	110
セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	サーバーにメールのコピーを残すか ※任意で決めてください。

※ サーバーにコピーを置く設定にしますと他の端末でも同じメールを受け取ることができますが、メールが一杯になり受信ができなくなるトラブルを防ぐ為、たまに「削除する」に変更し送受信を掛けることをお勧めします。

# Android メール新規設定(Gmailアプリ) - ②

## 「送信サーバーの設定」：

⑩ 各項目の入力を行い最後に「次へ」をタップします。

ユーザー名	お客様ユーザーID ※お客様設定情報
パスワード	パスワード ※お客様設定情報
SMTPサーバー	送信メールサーバー ※接続案内

⑭ 「アカウントの設定が完了しました。」と表示されましたら、「名前」の項目の入力を行い最後に「次へ」をタップします。  
※送信時、相手に通知したい名前(漢字・カタカナ等)

⑪ 「証明書が無効です」が表示されましたら、「設定を編集」をタップします。

※この画面が表示されなかったら

⑬へ

⑮ 「設定」の画面が表示されましたら、「←」をタップします。

## 「送信サーバーの設定」：

⑫ 各項目の入力を行い最後に「次へ」をタップします。

ユーザー名	お客様ユーザーID ※お客様設定情報
パスワード	パスワード ※お客様設定情報
SMTPサーバー	送信メールサーバー ※接続案内
ポート	587
セキュリティの種類	なし

⑯ 受信トレイに戻りましたら右上にあるアカウントのアイコンをタップします。

⑰ アカウントリストより、アカウントを選択してテストメールを送り送受信が出来れば設定完了です。

⑬ 「アカウントのオプション」が表示されましたら、任意で設定を行い最後に「次へ」をタップします。