

PS3/PS4の設定 (有線)

・モデムやハブ等からLANケーブルをPS3/PS4に差し込んでください。

■PS3/PS4のインターネット接続 設定画面


【ご注意下さい】

「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙をお手元にご用意下さい。


今回登録するIPアドレスを別の端末(パソコン、スマートフォン、ゲーム機等)で使用している場合は、電源を切って頂くかWi-Fiをオフして下さい。複数の端末を同時接続したい場合は、オプションサービス(追加IP)がございますので、お問い合わせ下さい。

- ① HOMEの設定から、「ネットワーク設定」を選択します。
- ② 「インターネット接続設定」を選択します。


※PS4の場合、「LANケーブルを使う」を選択します。




- ③ 設定方法の選択の画面で「カスタム」を選択します。




- ④ インターネットの接続方法の画面で「有線」を選択します。
※PS4の場合、⑥へ進んでください。



- ⑤ イーサネット機器の動作モードの画面で「自動認識」を選択します。



- ⑥ アドレス設定の画面では「手動」を選択します。「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」「プライマリDNS」「セカンダリDNS」の5項目の数字を入力します。
※デフォルトルータは、用紙記載のゲートウェイを入力します。



- ⑦ MTUの設定画面では、「自動」を選択します。
- ⑧ 使用するプロキシサーバー選択画面では、「使用しない」を選択します。
- ⑨ UPnPの設定画面では、「有効」を選択します。
- ⑩ 設定は以上となります。設定内容を保存後接続テストを行ってください。接続テストが成功すれば、設定は完了です。

弊社では、原則としてモデム、スプリッターなど提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続について動作保証を行っておりません。本編は、理解あるユーザーがより任意の環境でご利用いただく上でのヒントとして掲載しております。

より具体的な機器本体の設定方法、使用方法については、弊社ではお応えしかねますので、各製品の該当窓口へお問い合わせ下さい。