Android Wi-Fi接続設定(Android 7.0~)①

【ご注意下さい】

- ・無線機(ルーター)をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。 ・無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用ができない場合もあります。
- ・Androidの各バージョン・機種によって操作方法が若干変わる可能性があります。

【設定の前に】

ヨモギーワールドへの接続案内の用紙をお手元にご用意下さい。 今回登録するIPアドレスを別の端末(パソコン、スマートフォン、ゲーム機等)で使用している場合は、 電源を切って頂くかWi-Fiをオフにしてください。 尚、複数の端末を同時接続したい場合は、オプションサービス(追加IP)がございますので、お問合せ下さい。

■AndroidのWi-Fi接続 設定画面

Image: Second system Image: Second system <t< th=""><th> ①TOP画面で「メニューキー」を押した後「設定」をタップします。 ②「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」をタップします。 ③「Wi-Fi」を「ON」に切り替えます。 ④接続する無線機の名前(SSID)が表示されます。 Wi-Fiで利用するSSIDを長押しタップします。 無線機のSSIDは、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認下さい。 ※ 表示されるSSID一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。 誤って他のSSIDと接続しても、インターネットに繋がらないので、 SSIDの接続間違いにはお気をつけ下さい。 </th></t<>	 ①TOP画面で「メニューキー」を押した後「設定」をタップします。 ②「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」をタップします。 ③「Wi-Fi」を「ON」に切り替えます。 ④接続する無線機の名前(SSID)が表示されます。 Wi-Fiで利用するSSIDを長押しタップします。 無線機のSSIDは、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認下さい。 ※ 表示されるSSID一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。 誤って他のSSIDと接続しても、インターネットに繋がらないので、 SSIDの接続間違いにはお気をつけ下さい。
スキャン ネットワークを追加	
■ ● ○ ■ 13:22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	⑤「ネットワークに接続」をタップします。 「ネットワークに接続」が表示されない場合は、「ネットワークを変更」をタップします。 何回も試みた場合は一旦「ネットワークを削除」を お勧めします.
スキャン ネットワークを追加	Yomogi World Internet

Android Wi-Fi接続設定(Android 7.0~) ②





⑥ ネットワークの設定画面が表示されます。 無線機にセキュリティ設定がされている場合は、 セキュリティキーの入力が必要です。 セキュリティキーは各無線機によって変わりますので、 確認後に大文字小文字に気をつけて入力してください。

> [パスワードを表示する] に [チェック] を入れると 入力内容が表示されます。

⑦〔詳細設定項目〕をタップします。

⑧「IP設定」をタップし、「静的」に切り替えます。

「静的」が表示されない場合は、 「固定」もしくは「手動」をタップします。 端末がkindleシリーズの場合は、「スタティック」 をタップします。

 「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙をご用意下さい。一
 ⑨IPアドレス:用紙のIPアドレスを入力
 ⑩ゲートウェイ:用紙のゲートウェイを入力
 ⑪ネットワークプレフィックス長:用紙でサブネットマスクを確認し 下表を参照して入力

サブネットマスク	ネットワークプレフィックス長
255. 0. 0. 0 –	→ 8
255. 255. 0. 0 -	→ 16

②DNS1:用紙のプライマリDNSを入力
 ③DNS2:用紙のセカンダリDNSを入力

*

④入力が終われば設定は完了です。「保存」をタップして 前の画面に戻り、ブラウザなどで接続を確認してください。

「保存」がない場合は、「接続」をタップします。

Yomogi World Internet